



## 1. PRIPRAVA

Za instalacijo programa ACAD-BAU 2012 morate imeti instaliranega vsaj enega izmed AutoCAD-ov


- AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ali 2012
- AutoCAD Architecture 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 ali 2012
- Katerokoli drugo vertikalno kot npr. AutoCAD MEP...2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ali 2012

Pred instalacijo se prepričajte, kateri operacijski sistem je instaliran: 32 ali 64 bitni.


To boste najlažje preverili prek Explorer-ja (Raziskovalca). Označite »Computer« (Računalnik) z desnim gumbom miške in izberite »Properties« (Lastnosti). V rubriki System type se izpiše ali gre za 32 ali 64 bitni sistem.

## 2. INSTALACIJA


- Vstavite v računalnik ustrezen CD glede na operacijski sistem (32 ali 64 bitni). Instalacija se zažene avtomatično. Sicer zaženite v Explorerju (Raziskovalcu) na CD/DVD pogonu datoteko SETUP.EXE.
- Odpre se okno za izbiro jezika instalacije – izberite Slovenski jezik.




- Če program zahteva instalacijo dodatkov, potrdite to z »Namesti«




- Zatem se pojavi pozdravno okno. Potrdite ga s klikom »Naprej«




- Vpišite podatke o uporabniku:




- Vpišite podatke o programu. Obe številki sta zapisani na zadnji strani DVD ovitka. Serijska številka ima shemo XX-XXXXXX (za DEMO vpišite 00-000000). Črka F v serijski številki predstavlja samodejno instalacijo Slovenske različice programa ACAD-BAU. Koda produkta je vedno 20213.




- Če je na računalniku nameščenih več različic programa AutoCAD, izberemo iz seznama tisto verzijo, na kateri želimo uporabljati ACAD-BAU.




- Program za namestitev nam sedaj ponudi na vpogled vse nastavljene možnosti:



- Sledi namestitev datotek.




- Na koncu si lahko ogledamo dodatne informacije ali pa zaženemo program ACAD-BAU.




### 3. AVTORIZACIJA PROGRAMA


- Ob prvem zagonu nas program opozori, če še ni licenciran. Izberemo opcijo Program licenciraj, če želimo pridobiti licenco. Če želimo uporabljati DEMO pa izberemo Program zaženi.




- V naslednjem oknu izpolnimo VSA polja! Nato stisnemo gumb Izvoz datoteke.




- Program nas obvesti o uspešno zapisanem zahtevku za licenco. Samodejno ga lahko pošljemo na naslov proizvajalca prek gumba Pošlji. Če moramo datoteko poslati ročno jo bomo našli v mapi: »C:\ProgramData\CTB\License«. Ima končnico ».req« (request)




- Ko prejmemo datoteko po E-pošti jo shranimo v neko mapo na disku. Uvozimo jo prek gumba Uvoz datoteke.



- S klikom na gumb Licenciraj zaključimo proces pridobivanja licence.



- Če je bil celoten postopek uspešen nam program to potrdi:



Podrobna navodila, kako upravljati z licenco najdemo pod naslovom »ACAD-BAU navdila za upravljanje z licenco.pdf«

## 4. PALETE


Za slovensko verzijo programa ACAD-BAU priporočamo uporabo palet. Le te vsebujejo dodatne bližnjice in pregledno razporeditev ukazov.

PREDPRPRAVA ZA PALETE (če uporabljate za osnovo AutoCAD Architecture morate pred instalacijo palet izpeljati še naslednji postopek)

- V Windows okolju izberemo gumb Start in vtipkamo REGEDIT v vrstico za iskanje.
- Poiščemo:  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:409\Applications\AecStartup60 (številke verzij se lahko razlikujejo glede na vašo instalirano različico)
- Nastavimo LOADCTRLS na 0, ter shranimo in zapremo Registry.
- AutoCAD Architecture se sedaj starta kot klasični AutoCAD in naložimo lahko ACAD-BAU palete, kot piše v naslednjem sklopu.

INSTALACIJA PALET:


- Odpremo raziskovalca (Windows Explorer). V mapi C:\Program Files\ACAD-BAU 12\Palettes (če uporabljate Windows Vista ali 7) se nahajajo datoteke in mape za podporo paletam.
- Zaženemo ACAD-BAU in odpremo palete s kombinacijo tipk CTRL+3
- Iz raziskovalca potegnemo palete s končnico XTP na področje palet v AutoCAD-u.
- V praznem delu palete kliknemo desni gumb in izberemo Customize.
- Po želji izbrišemo originalne palete z gumbom Delete in organiziramo ACAD-BAU palete v skupino ACAD-BAU:
  - Na desni strani kliknemo desni gumb in izberemo New group
  - Skupino poimenujemo ACAD-BAU
  - Palete po vrsti iz leve strani potegnemo na desno, kot kaže slika



## 5. NASTAVITEV AutoCAD ZAGONSKE IKONE

Po instalaciji programa ACAD-BAU se ta automatsko zažene tudi prek zagonske ikone AutoCAD. Če tega ne želimo si nastavimo naslednje:

- V AutoCAD-u vtipkamo ukaz OPTIONS
- Postavimo se na kartonček Profiles
- Preverimo, če je v seznamu profil »AutoCAD« (če je tam samo profil Unnamed ga preimenujemo v AutoCAD prek gumba Rename)



- Potrdimo ukaz Options in zapremo AutoCAD
- Na namizju kliknemo na zagonsko ikono programa AutoCAD z desnim gumbom miške in izberemo Properties
- Na kartončku Shortcut v vrstici Target dodamo zapis:
- (presledek)/P(presledek) **AutoCAD**
- Kliknemo gumb Apply in OK

